

Краткое руководство: с чего начать


Что такое VisaForm?

VisaForm — это плагин для Adobe Photoshop по созданию и подготовке к печати фото на документы. Плагин ориентирован на профессиональные фотосалоны, которые хотят максимально автоматизировать процесс подготовки к печати фото для документов, работая при этом исключительно с Adobe Photoshop. Для этого VisaForm предоставляет ряд удобных решений.


Установка

Вы скачиваете VisaForm на свой компьютер и определяете место на диске, откуда VisaForm будет подключена к фотошопу.

Шаг 1. Найдите в скачанной папке скрипт установки *install.jsx*. И откройте с помощью Adobe Photoshop



Шаг 2. После завершения установки перезапустите Photoshop. VisaForm станет доступна через меню «Фильтр»




Готово! Теперь VisaForm подключена к фотошопу и готова к работе. Если будет необходимость переместить папку с плагином в другое место на компьютере, повторите Шаг 1-2 для обновления связей. Все настройки при этом останутся.


Что дальше?

Попробуйте создать комплект фото на документы. Для этого понадобится изображение человека, снятого в анфас. Откройте фотографию в Adobe Photoshop. При необходимости выполните цветокоррекцию и ретушь.


Шаг 1. Установите 3 горизонтальных направляющих на линиях: макушка, линия глаз, подбородок. И 4-ю вертикальную направляющую по центру лица.



Шаг 2. Запустите VisaForm через меню «Фильтр». Выберите в списке подходящий шаблон и нажмите «Применить шаблоны»



Комплект готов! По умолчанию каждая новая фотография помещается в фотобанк, присваивается порядковый номер, который впечатан красной строкой внизу бланка. Каталог фотобанка размещается на рабочем столе в папке «VisaForm». Путь можно изменить в настройках плагина.




Меняем оформление бланка


Бланк — это лист с персональным оформлением, на котором размещаются фотографии заданных размеров. Вы можете изменить оформления бланка, добавить свои подписи и контакты вместо

заготовок. По умолчанию все шаблоны используют один и тот же бланк — это файл «10x15.tif». Найти его сможете в папке «blanks» в месте с установленной VisaForm. Далее описан простой способ открытия и редактирования бланка.


Шаг 1. Запустите VisaForm через меню «Фильтр» в фотошопе. Выберите любой шаблон из списка и нажмите кнопку изменения свойств шаблона.



Шаг 2. В окне свойств шаблона нажмите иконку «Ps». После нажатия файл бланка будет открыт в фотошопе для редактирования.



Шаг 3. Закройте все окна VisaForm, чтобы перейти к редактированию бланка средствами фотошопа. Файл бланка состоит из слоев, которые свободно можно изменять.



Шаг 4. После всех изменений сохраните бланк через меню «Файл» — «Сохранить»




Готово! Кроме обычных текстовых слоев и других элементов оформления, на бланке также имеются текстовые слои-переменные, маркированные символами %, которые позволяют выводить дополнительную информацию (например: дату создания, название шаблона, порядковый номер в фотобанке, размеры трафарета и др).


Список доступных имен переменных:

- %num% - номер фотобанка
- %creationdate% - дата создания комплекта
- %templatedescription% - описание шаблона
- %presetdescription% - название набора
- %photowidth% - ширина фото
- %photoheight% - высота фото
- %facesize% - размер лицевой части
- %headsize% - размер головы
- %headspace% - пространство сверху до макушки
- %credits% - информация о версии и авторах

Создание нового шаблона

В поставке предлагается большое количество настроенных шаблонов. Однако, пользователь может не только изменять их параметры, но и создавать совершенно новые шаблоны, путем простых действий:

Шаг 1. В основном окне VisaForm нажмите кнопку создания нового шаблона 



Шаг 2. Заполните поля: «Название шаблона» и «Размеры фото» в соответствии с требованиями. Оставьте галочку «показать настройки шаблона», чтобы перейти к расширенным параметрам.

Шаг 3. Используйте расширенные параметры для тонкой настройки нового шаблона и нажмите «Сохранить». Либо оставьте значения по умолчанию.

Готово! Теперь новый шаблон доступен в основном окне VisaForm. Новые шаблоны появляются в конце списка. Вы можете перетаскивать их кнопками вниз-вверх ▼▲

Расширенные параметры шаблона

Вы можете гибко управлять параметрами каждого шаблона, что позволяет учитывать многие нюансы при изготовлении фото на документы. Размеры трафарета, биометрия, эффекты: «уголок», «растушевка», «черно-белое». С помощью процессора эффектов, использовать дополнительные скрипты (например, для автоматического вывода на принтер). Определять разные бланки для размещения фотографий, управлять отступами и выравниванием на листе. Настроить каждому шаблону свой каталог для сохранения результатов. Также продуман способ наследования параметров, для мгновенного создания новых шаблонов. Ниже представлена панель настроек шаблона с описанием органов управления.

